AUTO UPDATE

1. Cơ chế update

- Hệ thống đọc thông tin version trên FTP server thông qua file xml, sau đó so sánh với version tại local.
- Nếu có version mới hệ thống sẻ download file update trên FTP server đã được đóng gói thành file
 Zip
- Sau khi download thành công, hệ thống sẻ giải nén vào thư mục temp sau đó move overwrite vào thư mục cài đặt của tool
- Module autoUpdate được build thành dll sử dụng dotnet framework 3.5. Sử dụng thêm thư viện Ionic.Zip.dll để giải nén file và file AutoUpdate.xml để lưu thông tin cấu hình







AutoUpdate.xml

lonic.Zip.dll

2. Setup để sử dụng module auto update

a. Trên FTP Server

Tạo 1 file xml để lưu thông tin version có cấu trúc như sau

The *<version>* luu thông tin version trên FTP Server

Thẻ <urlZipFile> lưu đường dẫn Zipfile chứa data update

Thẻ <fileMain> lưu tên file chạy của application

Thẻ *<description>* lưu diễn giải update của version

b. Trên Local PC

Tạo 1 file xml để lưu thông tin version có cấu trúc như sau

Thẻ <url> lưu đường dẫn file xml trên FTP Server

Thẻ <ftpUser> lưu username truy cập FTP server

Thẻ *<ftpPass>* lưu password truy cập FTP server

c. Trên Project


- Add References file AutoUpdate.dll vào project
- Gọi hàm **UpdateApp** để update application

```
UpdateApp(bool isManualCheck)
```


isManualCheck: Check khi khởi chạy app là *false* ngược lại là *True* VD·

```
reference | Vo Viet Dung, 5 days ago | 1 author, 1 change
public Form1()
{
    //Check updated version when run app
    AutoUpdate.Update.UpdateApp(false);
    InitializeComponent();
}
freference | Vo Viet Dung, 5 days ago | 1 author, 1 change
private void btnCheckUpdate_Click(object sender, EventArgs e)
{
    AutoUpdate.Update.UpdateApp(true);
}
```


3. Giao diên



Thông báo khi có version mới Chọn Yes để update, No để bỏ qua



Giao diện khi xem chi tiết update version mới




Tiến trình đang download




Tiến trình đang cài đặt Sau khi cài đặt xong hệ thống sẻ khởi chạy lại application


4. 1 số thông báo lỗi




Lỗi khi không tìm thấy file config tại local




Lỗi đọc thông tin cấu hình trong file config tại local (cấu trúc file không đúng)




Lỗi không kết nối được FTP server



Lỗi đọc thông tin cấu hình trong file config trên FTP server (cấu trúc file không đúng)



Lỗi trong quá trình download file



Thông báo khi cancel download